

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN INDIRIZZO IP STATICO

1. Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**.
2. Nel Pannello di controllo fare doppio clic su **Connessioni di Rete**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Rete e connessioni remote**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione alla rete locale (LAN) desiderata, quindi scegliere **Proprietà**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)**.
4. In **La connessione utilizza i componenti seguenti** selezionare **Protocollo Internet (TCP/IP)**, quindi scegliere **Proprietà**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Protocollo Internet (TCP/IP)**.
5. Fare clic su **Utilizza il seguente indirizzo IP** se si desidera specificare l'indirizzo IP da assegnare alla scheda di rete.
6. Nella casella **Indirizzo IP** digitare l'indirizzo IP che si desidera assegnare alla scheda di rete : **192.168.1.9**.
L'indirizzo IP deve essere un indirizzo univoco compreso nell'intervallo di indirizzi disponibili per la rete. Per ottenere l'elenco degli indirizzi IP validi per la rete, rivolgersi all'amministratore della rete.
7. Nella casella **Subnet mask** digitare la subnet mask della rete : **255.255.255.0**.
8. Nella casella **Gateway predefinito** digitare l'indirizzo IP del computer o del dispositivo di rete che connette la rete a un'altra rete o a Internet: **192.168.1.1**.
9. Nella casella **Server DNS preferito** digitare l'indirizzo IP del computer che risolve i nomi host in indirizzi IP : **192.168.1.1**.

10. Nella casella **Server DNS alternativo** digitare l'indirizzo IP del computer DNS che si desidera utilizzare se il server DNS preferito non è disponibile: **151.99.125.1**.

11. Scegliere **OK**. Nella finestra **Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)** scegliere **OK**.

12. Chiudere la finestra **Rete e connessioni remote**.

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni o in caso di necessità di supporto tecnico è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica COMeSER ai seguenti recapiti:

- telefonicamente: 0524 881111 int. 2
- via e-mail: assistenza@comeser.it